

**Zewnętrzny serwer obrazków
(Moduł Magento)**

v.1.0.0

Spis treści

Zgodny z Magento	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	4
Odinstalowanie modułu:	4
Opis.....	5
Konfiguracja.....	5

Zgodny z Magento


Moduł Zewnętrzny serwer obrazków – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

-1.7.0.2


W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji modułu za pomocą Magento Connect Manager prosimy o wgranie klucza licencji „plik txt” do głównego katalogu Magento.



Aby zainstalować dodatek, należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload

Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloder, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloder.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloder należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Imager>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Imager>
  </modules>
</config>
```

Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Opis

Po włączeniu serwer będzie pobierał obrazki z podanego serwera zamiast z lokalnego.

Jeżeli skonfigurowany jest serwer FTP, podczas zapisywania produktu wyśle obrazek na serwer.

Konfiguracja

Konfiguracja odbywa się w panelu konfiguracji administratora(System->Konfiguracja), w zakładce Websoft>Imager>Zewnętrzny serwer obrazków



The screenshot shows the configuration interface for the 'Zewnętrzny serwer obrazków' (External image server) under the 'Imager' section. The 'Aktywne' (Active) checkbox is checked, and the 'Yes' option is selected in the dropdown menu. Below this, there are four text input fields for 'Hasło FTP zewnętrznego serwera' (FTP server password), 'Użytkownik FTP zewnętrznego serwera' (FTP server username), 'Host FTP zewnętrznego serwera' (FTP server host), and 'URL zewnętrznego serwera' (External server URL).

- Aktywne – włączenie i wyłączenie skryptu
- URL zewnętrznego serwera – Adres zewnętrznego serwera bez „http: //”
- Host FTP zewnętrznego serwera – Host na które będą wysyłane pliki.
- Użytkownik/Hasło FTP zewnętrznego serwera – Dane logowania do konta FTP hoście podanym wyżej.