

iBIZNES Integrator


(ModułMagento)

v.1.0.0


Spis treści

Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	3
Odinstalowanie modułu:	4
Konfiguracja.....	4
Wartości domyślne	6
Stawki VAT	6
Synchronizacja	7
MySQL.....	9

Instalacja.



Aby zainstalować dodatek należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload.

Problem z instalacją.

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Ibizint>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Ibizint>
  </modules>
</config>
```


Odeinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja.

Aby wyświetlić konfigurację modułu wchodzimy w menu Narzędzia->iBIZNES Integrator->Konfiguracja.



Zobaczymy okno z konfiguracją „iBIZNES Integrator”:

iBIZNES Integrator

Wartości domyślne		
Domyślna grupa atrybutów dla nowych produktów	<input type="text" value="Default"/> [v]	[STORE VIEW]
	▲ Domyślna grupa atrybutów dla nowych produktów	
Domyślna kategoria dla nowych produktów	<input type="text" value="Default Category"/> [v]	[STORE VIEW]
	▲ Domyślna kategoria dla nowych produktów	
Domyślna strona dla nowych produktów	<input type="text" value="Main Website"/> [v]	[STORE VIEW]
	▲ Domyślna strona dla nowych produktów	

Stawki VAT		
Domyślna stawka VAT	<input type="text" value="None"/> [v]	[STORE VIEW]
	▲ Domyślna stawka VAT dla dodawanych produktów	
Stawka VAT 1	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
	▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)	
Stawka VAT 1 Magento	<input type="text" value="None"/> [v]	[STORE VIEW]
	▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 1'	
Stawka VAT 2	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
	▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)	
Stawka VAT 2 Magento	<input type="text" value="None"/> [v]	[STORE VIEW]
	▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 2'	

Wartości domyślne

W grupie opcji „Wartości domyślne” można ustawić domyślne wartości dla kategorii, atrybutów oraz strony nowych produktów.

Wartości domyślne

Domyślna grupa atrybutów dla nowych produktów	<input style="width: 100%;" type="text" value="Default"/> <small>▲ Domyślna grupa atrybutów dla nowych produktów</small>
Domyślna kategoria dla nowych produktów	<input style="width: 100%;" type="text" value="Default Category"/> <small>▲ Domyślna kategoria dla nowych produktów</small>
Domyślna strona dla nowych produktów	<input style="width: 100%;" type="text" value="Main Website"/> <small>▲ Domyślna strona dla nowych produktów</small>


Stawki VAT

Następna grupa zakładek to „Stawki VAT”, tutaj konfigurujemy które stawki VAT odpowiadają odpowiednim wartościom w Magento.

Stawki VAT

Domyślna stawka VAT	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <small>▲ Domyślna stawka VAT dla dodawanych produktów</small>
Stawka VAT 1	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)</small>
Stawka VAT 1 Magento	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <small>▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 1'</small>
Stawka VAT 2	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)</small>
Stawka VAT 2 Magento	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <small>▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 2'</small>
Stawka VAT 3	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)</small>
Stawka VAT 3 Magento	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <small>▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 3'</small>
Stawka VAT 4	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)</small>
Stawka VAT 4 Magento	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <small>▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 4'</small>

Wartości wpisujemy po nazwie widocznej w programie iBIZNES :



Dane Wyrób Gotowy Zamienniki Sklep internetowy

Kod Autonumer

Nazwa towaru Nazwa (język 2) Opis (długi)

Stawka VAT

Jedn. Miary

Synchronizacja

Zakładka „Synchronizacja” pozwala ustawić następujące opcje:



Synchronizacja

Którą cenę pobierać
 ▲ Wybór ceny która ma być pobrana z iBIZNES, w nawiasach nazwy domyślnie ustawione w iBIZNES.


Pobieraj stan magazynu
 ▲ Czy pobierać stan magazynu z iBIZNES?

Dodawaj produkty
 ▲ Czy produkty z iBIZNES mają być dodawane do magento? (dotyczy tych wybranych w aplikacji jako wystawianych w sklepie)

Synchronizuj produkty
 ▲ Synchronizacja produktów (nazwa, opis, waga)

Gdy ustawimy „Dodawaj produkty” moduł będzie dodawał nowe produkty przy synchronizacji oraz synchronizował już istniejące, w przeciwnym wypadku nowe produkty nie zostaną dodane.

Synchronizuj produkty – opcja uaktywnia synchronizację produktów co 15 minut przez usługę cron, lub po wybraniu przycisku „Synchronizuj” z menu:



MySQL

W ostatniej zakładce konfigurujemy dane połączenia z bazą danych MySQL, wpisujemy tutaj te same dane które zostały wybrane w programie iBiznes.

MySQL	
Host	<input type="text" value="localhost"/> ▲ Adres serwera MySQL
Nazwa bazy	<input type="text" value="firmatec"/> ▲ Nazwa bazy MySQL
Port	<input type="text" value="3306"/> ▲ Port serwera MySQL
Użytkownik	<input type="text" value="root"/> ▲ Użytkownik serwera MySQL
Hasło	<input type="password" value="****"/> ▲ Hasło serwera MySQL